# Instrukcja dla Dealerów Insoft- wdrożenie M/platform

Warunek konieczny:

#### Dealer przeszedł szkolenie z obsługi i użytkowania Mikroserwisu.

Poniższa instrukcja obejmuje tylko działania Dealera po stronie Mikroserwisu w ramach tzw. pilotażu PC-POS. Działania związane z aktualizacją PC-POS, PC-Marekt, baz danych itp. powinny zostać wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi firmy Insoft.

1. Odszukaj na liście zgłoszenie dotyczące instalacji PC-POS

Zgłoszenia								
							Materiały	szkoleniowe
Lista zgłoszeń została wyfiltrowana o pozycje związane z załogowanym Dealerem								
Uwaga! Wszystkie zgłoszenia powinny zostać zamknięte w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku jakichkolwiek możliwych opóźnień prosimy o wyjaśnienia w uwagach do zgłoszeń/podzgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt z infolinią: 22 123 84 09.								
Filtry							>	
0								
ID CRM firmy +	NIP firmy $\Leftrightarrow$	Miasto z adresu firmy 💠	Zgłoszenie pozyskane przez Dealera <sup>‡</sup>	Status zgłoszenia 💠	Opiekun zgłoszenia 💠	Data zgłoszenia 💠	Dni od daty zgłoszenia	
57	1236278404	Wiślica	Nie	Nowe	Tak	2019-03-14	0	Ø
		·	A	5		-	10	25 50

- 2. Wejdź w szczegóły zgłoszenia i podejmij je.
- 3. Uzupełnij i zapisz dane w sekcji Edycja firmy. Pamiętaj, aby skrupulatnie je sprawdzić.
- 4. Wygeneruj umowę i pełnomocnictwo, wydrukuj dokumenty i dostarcz je Detaliście do podpisania.
- 5. Załącz podpisane dokumenty w sekcji Pliki.
- 6. Wyeksportuj skany dokumentów do Backoffice.
- 7. Podejmij podzgłoszenie/a.
- Przejdź do sekcji edycji punktów handlowo usługowych i rozpocznij edycję punktu. Zapisz sobie numer z kolumny ID CRM – będzie on potrzebny przy tworzeniu numeru unikatowego urządzenia przypisanego do danego punktu handlowo-usługowego.

Punkty handlowo-usługowe firmy	y PHU Wiślica					
0						
ID CRM 💠	Nazwa 🔺	Dane kompletne	Żródło zamówienia	Podzgłoszenie Novitus - status 🗘	Podzgłoszenie Elzab - status	
5701	Sklep spożywczy I	Nie	Negocjator GŻ	W trakcie pracy		Ø
					5	10 25

Instrukcja dla Dealerów Insoft - wdrożenie M/platform (pilot PC-POS)

-	
ID CRM \$	
5701	Skle

9. Dodaj parametry urządzenia – wciśnij przycisk Dodaj kasę Novitus Next



- 10. Wprowadź numer unikatowy składa się on z **13 znaków** i powinien zostać stworzony wg następujących reguł:
  - przedrostek: INS
  - numer ID CRM sklepu
  - dopełniające 0 (zera)
  - numer PC-POS w sklepie Detalisty (numer, który Detalista ma ustawiony w swoim systemie).

Przykładowy numer dla detalisty o ID CRM sklepu 5701 i numerze PC-POS 1:

### INS570100001

Jeżeli Detalista w tym samym sklepie będzie miał kolejne stanowisko PC-POS, to konstrukcja numeru będzie opierać się na tych samych zasadach – na końcu trzeba wpisać kolejny numer PC-POS, np.:

# INS570100002

W przypadku, gdy Detalista posiada więcej punktów usługowo-handlowych, proces przebiega podobnie, należy tylko pamiętać, aby wpisywać adekwatne do danej lokalizacji numery ID CRM sklepu. Poniżej przykład dla Detalisty z dwoma punktami usługowo-handlowymi (w każdym punkcie instalacja dwóch PC-POS'ów):

• 1-szy sklep (ID CRM sklepu 5801, numery PC-POS w systemie Detalisty: 1 i 2)

# INS580100001

#### INS580100002

• 2-gi sklep (ID CRM sklepu 5802, numery PC-POS w systemie Detalisty: 3 i 4)

INS580200003

#### INS580200004

Instrukcja dla Dealerów Insoft - wdrożenie M/platform (pilot PC-POS)

11. Wpisz numer plomby serwisanta – jeśli z jakichś powodów nie masz/nie pamiętasz numeru wpisz swoje imię i nazwisko.



- 12. Zapisz wprowadzone dane.
- 13. Jeżeli dodałeś już wszystkie urządzenia do sklepu, przejdź do sekcji Zarządzanie pod zgłoszeniem Novitus i wciśnij przycisk **Eksportuj podzgłoszenie do Backoffice**

Zarządzanie podzgłoszeniem Novitus						
Status W trakele pracy			ID punktu handlowo-usługowego			
Liczba kas Novitus Next do wymiany			Liczba kas Novitus Next do upgrade			
Dealer Plotr Diler	ID CRM Dealera		Telefon Dealera 701702703		E-mail Dealera plotr.a.gorecki+diler@gmail.com	
PH Novitus Piotr Handlowiec		Telefon PH Novitus 778778778		E-mail PH Novitus plotr.a.gorecki+handlov	viec@gmail.com	
RMS Novitus Telefor RMS Novitus Plot Novitus 997997977			E-mail RMS Novitus plotr.a.gorecki+rmsn_test@gmail.com			
Zawieś podzgłoszenie Zrezygnuj z podzgłoszenia					Eksportuj dane Eksportuj podzgłoszenie do Backoffice 🕚	

14. Po wyeksportowaniu podzgłoszenia w polu **ID punktu handlowo-usługowego** w sekcji **Zarządzanie podzgłoszeniem Novitus** pojawi się numer punktu – spisz go, ponieważ ten numer będziesz musiał wpisać w **programie pośredniczącym**.

Zarządzanie podzgłoszeniem Novitus				
Status W trakcie pracy	ID punktu handlowo-usługowego 560			
Liczba kas Novitus Next do wymiany			Liczba kas Novitus Next do upgrade	
Dealer Piotr Diler	ID CRM Dealera		Telefon Dealera 701702703	
PH Novitus Piotr Handlowiec		Telefon PH Novitus 778778778		E-mail PH I piotr.a.go
RMS Novitus Piotr Novitus		Telefon RMS Novitus 997997997		E-mail RMS piotr.a.go
Zawieś podzgłoszenie Zrezygnuj z podzgłoszenia				
	_			
ID punktu handlowo-usługow	ego			
560				

Każdy wyeksportowany punkt usługowo-handlowy otrzyma własne ID.

- 15. Udaj się do Detalisty (jego punktów handlowo-usługowych) i sfinalizuj proces instalacji wprowadź odpowiednie ID punktu handlowo-usługowego do programu pośredniczącego. W przeciągu kilku minut stanowisko PC-POS powinno skomunikować się z systemem M/platform.
- 16. Po udanej instalacji zamknij wszystkie podzgłoszenia w Mikroserwisie.